

NFS 网关

用户使用指南

天翼云科技有限公司

1	简介		3
	1.1	术语和缩略词	3
	1.2	产品架构	3
2	前期	准备工作	4
	2.1	NFS 网关云主机创建	4
	2.2	ZOS 对象存储创建	5
	2.3	客户端准备工作	5
3	NFS	网关管理	6
	3.1	NFS 共享创建与删除	6
	3.2	NFS 共享查询与修改	8
	3.3	NFS 共享暂停与恢复	10
4	NFS	网关使用	11
	4.1	云主机作为客户端挂载	11
	4.2	本地主机作为客户端挂载	12
5	附录		12
	5.1	创建共享时 config.py 参数格式限制	12

目录

1 简介

NFS网关是以天翼云ZOS作为后端存储,为客户提供标准的文件存储服务。

1.1 术语和缩略词

NFS 网关	-	NFS 网关提供基本的协议转换和简单的连接性,用					
		户本地通过标准存储协议(NFS)访问网关,实现本					
		地至天翼云 ZOS 数据同步。					
对象存储	ZOS	天翼云对象存储(简称 ZOS)是天翼云为客户提供					
		的一种海量、弹性、高可靠、高性价比的存储产品,					
		是专门针对云计算、大数据和非结构化数据的海量					
		存储形态,通过 S3 协议和标准的服务接口,提供					
		非结构化数据(图片、音视频、文本等格式文件)					
		的无限存储服务。					
Network File	NFS	NFS(Network File System)即网络文件系统,是					
System		FreeBSD 支持的文件系统中的一种,它允许网络中					
		的计算机之间通过 TCP/IP 网络共享资源。					

1.2 产品架构

NFS 网关部署在天翼云上,用户本地通过 NFS 协议将数据上传至 NFS 网关,NFS 网关将数据缓存,并定期同步至 ZOS 对象存储,用户可选择通过本地 主机或天翼云云主机作为 NFS 客户端访问 NFS 网关。NFS 网关架构如下:



图 1-1 NFS 网关架构

2 前期准备工作

目前使用 NFS 网关需要首先创建部署网关的云主机,并申请天翼云对象存储 ZOS 作为后端存储。

2.1 NFS 网关云主机创建

(1) NFS 网关主要是通过 NFS 网关私有镜像(部署好 NFS 网关的镜像文件)来申请云主机进行部署,在官网控制台将私有镜像进行导入,并通过该私有镜像创建云主机,具体的私有镜像导入方式见《导入私有镜像用户操作指南》。

进入创建私有镜像方式: 官网控制中心->弹性云主机->镜像服务->私有镜像 ->创建私有镜像。图 2-1 为创建私有镜像界面。

< 创建私有镜像	
* 摄像类型	<u>系统器统会</u> 数据金统会 型机械会
" 镇争须	亚主机 输多文 件
	1.5029584. #51JRF (0.159959796783)F#202509#R9559#R9524. 2.60258404.cov2.vox.vok.voksummerfallt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.vov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfalltt.cov2.sov.voksummerfa
* 镜像文件地址:	
	每接必须高量新资质物订参疗性(同生物)1分产每年确督的URL地址;如果上作过销售文件,调先去订杂户值(原生物)1分产每中上传销售文件 销售文件包括可以到约点的刘泰存储模型面实件详细只要看或面制
*操作系统:	Windows V 2008 standard V
* 系统架构:	1356_64 v
* 系统盘大小(GB):	- 40 + C

图 2-1 私有镜像创建界面

(2)私有镜像创建完成,使用该私有镜像申请云主机,创建部署 NFS 网关的云主机。推荐云主机配置为:vCPU-8 核、内存-16G。并根据要在网关上申请的共享个数,创建对应个数的缓存盘。缓存盘推荐规格为超高 IO。缓存盘大小可根据业务场景中文件规模和数据量估算。申请云主机方法:官网控制台弹性云主机->创建云主机。图 2-2 为创建云主机时选择镜像位置与申请缓存盘规格位置。选择上一步创建的私有镜像来创建云主机,创建时记录创建云主机时选择的网卡设置,如图 2-3 所示,若有本地主机部署客户端的需求,可申请弹性公网 ip。

• 镜像供型	公共調像	14120	共享機像	2271	100	应用調拿	
19.9	请选择		~ ©				
	M/280						
• 存储							
	Rithda	超商Ю			10 +	Ø	
		171800			-		
	N MEXA	KE NOT			10 +		14
	Rolling Bar	超而ら		2 (F]	10 +	0 🔳	De.
	_	3 2210-1430	医会 炮环可以增加	06均数据盘			

图 2-2 私有镜像与缓存盘选择

图 2-3 网卡网段信息

(3) 填写云主机的用户名和密码,并完成创建。

(4) 想要使用 NFS 网关,需要用户申请普通云主机作为客户端来挂载访问 NFS 共享,若创建云主机时申请了弹性公网 IP 则也可通过本地主机进行挂载访问。

2.2 ZOS 对象存储创建

NFS 网关使用 ZOS 对象存储作为后端存储,申请云主机后,需要开通 ZOS 服务,并在相应资源池申请对象存储 bucket。

(1) 进入官网控制中心->对象存储,选择并创建 Bucket。

(2)进入接入管理(VPC),添加创建云主机时选择的网卡,来实现内网访问。

(3) 在 Access Key 管理中查看对象存储的 AK、SK。

(4)进入创建完成的 Bucket 中查看域名, 如图 2-4 所示, 由于配置了 VPC, 可以使用 VPC 内网访问域名进行访问。

碁	基础信息								
	Bucket名称	bucket-zosbridge		存储类型	标准存储				
	读写权限	私有		创建时间	2023-11-30 22:12:18				
	Bucket域名(外网 访问)	https://sichuan-2.zos.ctyun.cn		Bucket域名(VPC 内网访问)	http://100.127.40.130				
	同资源池的云主机 VPC访问(内网 IPV6)								

图 2-4 内网 Bucket 域名

2.3 客户端准备工作

客户端主机在使用 NFS 网关完成挂载需要进行的前置准备:

- 通过指令进行安装 NFS: yum install -y rpcbind nfs-utils,
- 执行 systemctl start rpcbind 与 systemctl start nfs 开启 NFS 服务。

3 NFS 网关管理

当前需要使用脚本进行 NFS 网关的管理,下载管控脚本至 NFS 网关云主机。 脚本目录结构如下图 2-5 所示,其中 config.py 为配置文件,用于填写网关创建 共享时所需参数。其余脚本用于完成 NFS 网关共享的创建、删除、查询、修改、 暂停和恢复六个功能。

[root@hhcc-test wy-script]# ll								
total 36								
- rw-rr	1	root	root	728	Dec	12	11:28	config.py
- rw-rr	1	root	root	1288	Dec	12	11:28	create.py
- rw-rr	1	root	root	338	Dec	12	13:59	delete.py
- rw-rr	1	root	root	285	Dec	12	10:11	get_all.py
- rw-rr	1	root	root	321	Dec	12	10:11	get_one.py
- rw-rr	1	root	root	583	Dec	12	14:37	patch.py
drwxr-xr-x	2	root	root	35	Dec	12	13:59	pycache
- rw-rr	1	root	root	110	Dec	12	10:11	README.md
- rw- r r	1	root	root	498	Dec	12	10:11	resume.py
- rw-rr	1	root	root	499	Dec	12	10:11	suspend.py

图 2-5 脚本目录格式

3.1 NFS 共享创建与删除

首先打开 config.py 配置文件。配置文件内容如图 2-6 所示。其中各个参数 含义为:



图 2-6 config.py 文件信息

- SERVER_ADDR: 服务器地址,管控服务监听 8080 端口号,在 NFS 网关服 务端执行脚本。该处填写 127.0.0.1:8080 即可。
- AK和 SK:用户密钥,此处填写在 2.2 中创建 ZOS 对象存储时保存的 AK、 SK。

- ZOS_ENDPOINT: 对象存储域名,此处填写 2.2 中保存的对象存储内网 VPC 域名。
- IP:客户端 IP,此处填写想要挂载至 NFS 网关共享的客户端的 IP 地址或网段,当客户端为天翼云云主机时,可通过内网访问,此处填写客户端内网 IP,若部署至本地主机,此处应填写客户端公网 IP。若指定为"*"则表示允许所有 IP 的客户端访问。
- ALLOW: NFS 共享读写权限,可选为"ro"只读或"rw"读写。
- BUCKET: 对象存储桶名,为在 2.2 中创建 ZOS 指定的 bucket 名称,需注意 在不指定 subdir 时,创建不同的网关共享需要指定不同的 bucket。
- SUBDIR: 对象存储 Bucket 子目录名,用户可选择存储至 Bucket 中的某个 subdir 子目录中,该参数可不指定。若指定该参数,则不同共享可存储至相 同 Bucket 中,但不同 Subdir 不能存在包含关系。
- MP:服务端挂载点,该参数代表后续客户端挂载时需要指定的服务端挂载点,由于挂载点前缀固定为"/exports/"因此进行隐藏,此处只需填写挂载点名称,可自行指定,同时该处可以指定为多级目录,但是不同挂载点之间不可存在包含关系。
- CACHE:缓存盘,在2.1中申请云主机时的数据盘名称,可通过 fdisk –1 查 看,此处一个缓存盘唯一对应一个网关共享,且该参数必须指定。
- USER_MAPPING: NFS 客户端用户与 NFS 服务器之间的映射关系,可选参数为"no_root_squash"、"root_squash"、"all_squash"三种,可不指定该字段,若进行指定则默认选择为第一个。

参数填写完毕后,保存退出。

- (1) NFS 共享创建
- 执行脚本进行创建: python3 create.py
- 注意事项:
 - 。 需要保证 create.py 和 config.py 在同一目录下。
 - 。 保证所有参数和配置均按规定输入,否则会创建失败。

```
挂载点 : NFS网关ip:/exports/test1
client mount usage: mount -t nfs -o sync NFS网关ip:/exports/test1 [client mount dir]
```

创建成功后会出现上图界面,根据上图显示的挂载点和挂载命令提示,在客 户端进行 nfs 挂载。其中 client mount dir 为用户在客户端中想要指定的挂载点。 若创建失败会返回错误消息,提示出错原因。

{"msg": "cache disk not exists"}

(2) NFS 共享删除

- 执行脚本删除 config.py 中指定创建的共享: python3 delete.py
- 注意事项:
 - 。 保证 delete.py 与 config.py 在同一目录下
 - 。 config.py 与创建时保持一致

删除成功后出现以下提示,返回 204 说明删除成功,失败会返回错误信息:

[root@hhcc-test wy-script]# python3 delete.py
204

3.2 NFS 共享查询与修改

NFS 网关共享创建完成后,可选择查询已创建的共享信息或修改已存在的 共享权限。

(1) NFS 共享查询

- 执行脚本用于查看 config.py 中指定创建的共享: python3 get_one.py
- 注意事项:
 - 。 保证 get_one.py 与 config.py 在同一目录下
 - 。 config.py 与创建时保持一致
 - 。 保证待查询的共享已创建。
- 执行脚本查看当前 NFS 网关中已经创建的所有共享: python3 get_all.py。 查询成功后会返回指定共享或所有共享的信息,失败会返回错误信息:



- s3_path: 对象存储信息,返回该共享使用的 ZOS 信息,其中 url 对应对象存储域名,bucket 与 subdir 分别是对象存储桶名与桶的子目录(若存在)。
- cache: 共享使用的缓存盘, NFS 网关中当前 NFS 共享使用的缓存盘名称。
- sync_status:缓存盘同步状态,表示当前 NFS 共享的缓存盘是否存在待同步

数据,若不存在未同步数据为"Synchronized",若存在未同步数据则为"Synchronizing"。

- active: 当前 NFS 共享的活动状态, true 表示运行中, false 表示已暂停。
- mount_point: 当前 NFS 共享的服务端挂载点。
- permission: 当前 NFS 共享允许访问的客户端 IP 与读写权限。
- client: 当前 NFS 共享已经挂载的客户端 IP。
 - (2) NFS 共享修改
 - 打开脚本 patch.py, 修改 payload 中的 permission 字段中 ip 与 allow, 该 字段含义同 config.py 中的含义, 其中 Type 字段指定为 Modify, 表示进 行 NFS 共享权限修改。



- 执行脚本修改 config.py 中指定创建的共享: python3 patch.py
- 注意事项:
 - 。 保证 patch.py 与 config.py 在同一目录下
 - 。 config.py 与创建时保持一致
 - 。 保证待修改的共享已创建。
 - 。 payload 中 permission 填写格式正确。

修改成功后会返回修改后的 NFS 共享信息,失败会返回错误信息:

```
[root@hhcc-test wy-script]# python3 patch.py
{
    "s3_path": {
        "url": "http://100.127.40.130",
        "bucket": "nfs-xntest4",
        "subdir": ""
    },
    "cache": "/dev/vde",
    "sync_status": "Synchronized",
    "active": true,
    "mount_point": "/exports/xntest4",
    "permission": [
        {
            "ip": "10.0.2.61",
            "allow": "rw"
        }
    ],
    "user_mapping": "no_root_squash",
    "client": []
}
```

3.3 NFS 共享暂停与恢复

NFS 网关共享支持暂停与恢复功能, 当某一共享暂时无需使用时, 可以通过 脚本来进行共享的暂停和恢复。

(1) NFS 共享暂停

- 执行脚本暂停 config.py 中指定创建的共享: python3 suspend.py
- 注意事项:
 - 。 保证 suspend.py 与 config.py 在同一目录下
 - 。 config.py 与创建时保持一致
 - 。 保证待暂停的共享处于活动状态。

暂停成功后,通过查询脚本查看 NFS 共享信息,可以观察 active 字段为 false 表示暂停成功。



(2) NFS 共享恢复

- 执行脚本恢复 config.py 中指定创建的共享: python3 resume.py
- 注意事项:
 - 。 保证 resume.py 与 config.py 在同一目录下
 - 。 config.py 与创建时保持一致
 - 。 保证待恢复的共享处于暂停状态。

恢复成功后,通过查询脚本查看 NFS 共享信息,可以观察 active 字段为 true 表示恢复成功。



4 NFS 网关使用

使用前提:

- 已经执行第2章前期准备工作,申请部署了NFS网关的天翼云云主机、
 ZOS对象存储(VPC指定云主机子网)、客户端主机已经安装并开启NFS服务。
- 执行了 3.1 中 NFS 网关共享创建,并指定正确的客户端 IP 与读写权限。
- 若需要使用本地主机作为客户端进行挂载使用,确保部署了 NFS 网关的云主机已申请弹性公网 IP。

4.1 云主机作为客户端挂载

(1) 客户端挂载

客户端云主机与部署了 NFS 网关的云主机配置完成后可以开始挂载使用。

- 客户端执行 mkdir -p /mnt/"挂载目录" 创建需要挂载的目录
- 执行命令: mount -t nfs -o sync [挂载点] /mnt/[挂载目录]。挂载命令可以 根据 3.1 中创建共享时脚本返回的提示进行挂载,其中挂载点为[NFS 网 关 ip:NFS 网关共享目录]。
- 挂载成功后,可通过 df -h 与 mount 命令查看挂载是否成功,也可以在 挂载目录写入文件并查看对象存储对应 bucket 是否上传成功。

10.0.3.107:/exports/xntest4 type nfs (rw, relatime, sync, vers=3, rsize=1048576, wsize=1048576, namlen=255, hard, proto=tcp, timeo=600, retrans=2, sec=sys, mountaddr=10.0.3.107)

(2) 客户端卸载

客户端卸载只需执行命令: umount /mnt/[挂载目录]。即可成功卸载。

4.2 本地主机作为客户端挂载

创建 NFS 网关共享时指定客户端公网 IP 为参数,创建共享。

(1) 客户端挂载

客户端挂载命令同 4.1。挂载点 ip 需要指定为部署 NFS 网关的服务端云主 机的弹性公网 IP。

(2) 客户端卸载

同 4.1。

5 附录

5.1 创建共享时 config.py 参数格式限制

名称	必填	输入要求
共享个数		一个 NFS 网关允许创建 4 个共享。
AK	是	不为空、a-z、A-Z、0-9、-、_
SK	是	不为空、a-z、A-Z、0-9、-、_、*
BUCKET	是	不为空、a-z、A-Z、0-9、-、_
ZOS_ENDPOINT	是	IP、IP:端口、URL(注:AK、SK、URL 和 BucketName
		需要能找到桶)
SUBDIR	否	名称前需指定"/",如"/subdir", subdir 不能包含特殊字
		符,长度限制在255之内。同时多个共享间的 subdir 不
		能存在包含关系。
CACHE	是	需要指定存在的数据盘,且必须指定,每个共享对应唯
		一缓存盘
MP	是	用户指定的挂载点名称,不同共享之间不能存在包含关
		系,长度限制在255之内,且不能包含特殊字符
IP	是	指定可以与服务端进行通信的客户端 IP
ALLOW	是	指定允许客户端的访问读写权限,限制指定为"ro"、"rw"
		中的一个
USER_MAPPING	否	指定为 3.1 中规定的三种类型,可以不指定,但若指定错
		误则无法创建成功。