



天翼云媒体存储

C++ SDK 使用指导书

2024-10-18

天翼云科技有限公司

目 录

1.	SDK 安装.....	3
1.1.	开发环境.....	3
1.2.	安装依赖库.....	3
1.3.	使用源代码构建 SDK.....	3
2.	初始化.....	5
2.1.	使用说明.....	5
2.2.	代码示例.....	5
3.	桶相关接口.....	8
3.1.	创建桶.....	8
3.2.	获取桶列表.....	9
3.3.	判断桶是否存在.....	10
3.4.	删除桶.....	11
3.5.	设置桶访问权限.....	12
3.6.	获取桶访问权限.....	14
3.7.	设置桶策略.....	15
3.8.	获取桶策略.....	19
3.9.	删除桶策略.....	21
3.10.	设置桶生命周期配置.....	22
3.11.	获取桶生命周期配置.....	25
3.12.	删除桶生命周期配置.....	27
3.13.	设置桶跨域访问配置.....	29
3.14.	获取桶跨域访问配置.....	31
3.15.	删除桶跨域访问配置.....	33
3.16.	设置桶版本控制状态.....	34
3.17.	获取桶版本控制状态.....	37
4.	对象相关接口.....	39
4.1.	获取对象列表.....	39
4.2.	上传对象.....	40
4.3.	下载对象.....	43
4.4.	复制对象.....	44
4.5.	删除对象.....	46
4.6.	批量删除对象.....	48
4.7.	获取对象元数据.....	49
4.8.	设置对象访问权限.....	50
4.9.	获取对象访问权限.....	52
4.10.	获取对象标签.....	54
4.11.	删除对象标签.....	56
4.12.	设置对象标签.....	57
4.13.	生成预签名 URL.....	59
4.14.	上传对象-追加写.....	60
4.15.	获取多版本对象列表.....	64

5.	分片上传接口	66
5.1.	融合接口	66
5.2.	分片上传-初始化分片上传任务	68
5.3.	分片上传-上传分片	70
5.4.	分片上传-合并分片	72
5.5.	分片上传-列举分片上传任务	74
5.6.	分片上传-列举已上传的分片	76
5.7.	分片上传-复制分片	78
5.8.	分片上传-取消分片上传任务	80
6.	安全凭证服务(STS)	82
6.1.	初始化 STS 服务	82
6.2.	获取临时 token	82
7.	常见问题	85
7.1.	关于 cpp 程序的编译指令	85
7.2.	运行程序需要链接动态库时，提示找不到相关的.so 库的报错	85
7.3.	找不到公共库	85

1. SDK 安装

1.1. 开发环境

- GNU 编译器集合 (GCC) 4.9 或更高版本
- Clang 3.3 或更高版本
- Microsoft Visual Studio (Windows) 或 C ++ 11 编译器 (Linux / macOS)
- CMake 3.2 或更高版本

1.2. 安装依赖库

您必须安装如下的依赖库 libcurl, libopenssl, libuuid, zlib 和 libpulse

在基于 *Debian / Ubuntu* 的系统上安装软件包

```
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libssl-dev uuid-dev zlib1g-dev libpulse-dev
```

在基于 *Redhat / Fedora / CentOS* 的系统上安装软件包

```
sudo yum install libcurl-devel openssl-devel libuuid-devel pulseaudio-libs-devel
```

1.3. 使用源代码构建 SDK

1 下载源代码

下载 xos-cpp-sdk, 下载链接为 xos-cpp-sdk.zip

2 解压源代码并进入源代码目录

```
unzip xos-cpp-sdk.zip  
cd xos-cpp-sdk
```

3 创建 build 目录, 在 build 目录中运行 cmake 生成 Makefile, 可以指定 Debug 版本和 Release 版本

```
mkdir <install/prefix/path>    ##创建目录存放编译好的 sdk 头文件和库文件  
mkdir build  
cd build  
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=<install/  
prefix/path>
```

4 编译源码: 仅使用 s3 sdk 的情况下只需要编译 aws-cpp-sdk-core 和 aws-cpp-sdk-s3

```
make -C aws-cpp-sdk-core  
make -C aws-cpp-sdk-s3  
make -C aws-cpp-sdk-sts      ##使用 sts 服务需要构建  
make -C aws-cpp-sdk-transfer ##封装分片上传接口
```

5 执行安装操作, sdk 头文件和库文件将被生成到步骤 3 创建的目录中

```
make install -C aws-cpp-sdk-core  
make install -C aws-cpp-sdk-s3  
make install -C aws-cpp-sdk-sts  
make install -C aws-cpp-sdk-transfer
```

2. 初始化

2.1. 使用说明

媒体存储的 C++ 开发工具包必须通过调用 `Aws::InitAPI` 进行初始化操作。在应用程序终止之前，必须通过调用 `Aws::ShutdownAPI` 关闭 SDK。每个方法都接受 `Aws::SDKOptions` 的参数。可以在这两个方法调用之间执行对 SDK 的所有其他调用。所有的接口调用应该在 `Aws::InitAPI` 和 `Aws::ShutdownAPI` 之间被执行。使用媒体存储的 C++ 开发工具包的所有应用程序都必须包含该文件 `aws/core/Aws.h`。

2.2. 代码示例

```
##include <aws/core/Aws.h>

int main(int argc, char** argv)
{
    Aws::SDKOptions options;
    Aws::InitAPI(options);
    {
        // make your SDK calls here.
    }
    Aws::ShutdownAPI(options);
    return 0;
}
```

初始化 `Aws::S3::S3Client`，`S3Client` 是 SDK 的入口。

```
// S3Demo.h
##pragma once

##include <memory>
```

```
namespace Aws {
    namespace S3 {
        class S3Client;
    }
}

class S3Demo
{
public:
    S3Demo();
    ~S3Demo();

private:
    void init();

private:
    std::shared_ptr<Aws::S3::S3Client> s3_client;
};

// S3Demo.cpp

#include <aws/core/auth/AWSCredentials.h>
#include <aws/core/client/ClientConfiguration.h>
#include <aws/s3/S3Client.h>

#define OSS_ACCESS_KEY "<your-access-key>"
#define OSS_SECRET_KEY "<your-secret-key>"
#define OSS_ENDPOINT    "<your-endpoint>"    // e.g. http://xxoss.x
store.ctyun.cn
#define OSS_BUCKET_NAME "<your-bucket-name>"
```

```
S3Demo::S3Demo()
{
    init();
}

S3Demo::~S3Demo()
{
}

void S3Demo::init()
{
    Aws::String ak = OSS_ACCESS_KEY;
    Aws::String sk = OSS_SECRET_KEY;
    Aws::String endPoint = OSS_ENDPOINT;

    Aws::Auth::AWSCredentials cred(ak, sk);
    Aws::Client::ClientConfiguration cfg;
    cfg.endpointOverride = endPoint;
    cfg.scheme = Aws::Http::Scheme::HTTP;
    cfg.verifySSL = false;
    s3_client = std::make_shared<Aws::S3::S3Client>(cred, cfg,
        Aws::Client::AWSAuthV4Signer::PayloadSigningPolicy::Never, false);
}
```

3. 桶相关接口

3.1. 创建桶

3.1.1. 功能说明

您可以使用 CreateBucket 方法创建存储桶。

3.1.2. 代码示例

```
bool S3Demo::CreateBucket()
{
    const Aws::String bucket_name = "<your-bucket-name>";

    Aws::S3::Model::CreateBucketRequest request;
    request.SetBucket(bucket_name);

    Aws::S3::Model::CreateBucketOutcome outcome = s3_client->CreateBucket(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "CreateBucket " << bucket_name << " success";
        return true;
    }
    else {
        std::cout << "Error: CreateBucket: " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}
```

3.1.3. 请求参数

参数名	类型	说明	是否必要
bucket	string	桶名称	是

3.2. 获取桶列表

3.2.1. 功能说明

您可以使用 ListBuckets 接口获取桶列表。

3.2.2. 代码示例

```
bool S3Demo::ListBuckets()
{
    Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome outcome = s3_client->ListBuckets
();
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Bucket names:" << std::endl << std::endl;

        Aws::Vector<Aws::S3::Model::Bucket> buckets =
            outcome.GetResult().GetBuckets();

        for (Aws::S3::Model::Bucket& bucket : buckets) {
            std::cout << bucket.GetName() << std::endl;
        }

        return true;
    }
    else {
        std::cout << "Error: ListBuckets: " << outcome.GetError().GetMess
age() << std::endl;
    }
}
```

```
    return false;
}
}
```

3.2.3. 请求参数

无

3.2.4. 返回结果

参数	类型	说明
Buckets	Bucket 数组	桶列表

3.3. 判断桶是否存在

3.3.1. 功能说明

您可以使用 HeadBucket 接口判断桶是否存在。

3.3.2. 代码示例

```
bool S3Demo::HeadBucket()
{
    Aws::S3::Model::HeadBucketRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    Aws::S3::Model::HeadBucketOutcome outcome = s3_client->HeadBucket(r
equest);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "HeadBucket success";
        return true;
    } else {
        std::cout << "Error: HeadBucket: " << outcome.GetError().GetMessa
```

```
ge() << std::endl;
    return false;
}
}
```

3.3.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.4. 删除桶

3.4.1. 功能说明

您可以使用 DeleteBucket 删除存储桶。

3.4.2. 代码示例

```
bool S3Demo::DeleteBucket()
{
    const Aws::String bucket_name = "<your-bucket-name>";

    Aws::S3::Model::DeleteBucketRequest request;
    request.SetBucket(bucket_name);
    Aws::S3::Model::DeleteBucketOutcome outcome = s3_client->DeleteBucket(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "DeleteBucket " << bucket_name << " success";
        return true;
    }
    else {
```

```

std::cout << "Error: DeleteBucket: " << outcome.GetError().GetMes
sage() << std::endl;

return false;
}
}

```

3.4.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

注意：在删除桶前，必须先确保桶为空，否则会出现如下错误：

BucketNotEmpty - Unable to parse ExceptionName: BucketNotEmpty Message

3.5. 设置桶访问权限

3.5.1. 功能说明

媒体存储支持一组预先定义的授权，称为 Canned ACL。每个 Canned ACL 都有一组预定义的被授权者和权限，下表列出了相关的预定义授权含义。

ACL	权限	描述
private	私有读写	存储桶所有者有读写权限，其他用户没有访问权限。
public-read	公共读私有写	存储桶所有者有读写权限，其他用户只有该存储桶的读权限。
public-read-write	公共读写	所有用户都有该存储桶的读写权限。
authenticated-read	注册用户可读	存储桶所有者有读写权限，注册用户具有该存储桶的读权限。

您可以通过 PutBucketAcl 接口设置一个存储桶的访问权限。用户在设置存储桶的 ACL 之前需要具备 WRITE_ACP 权限。

3.5.2. 代码示例

```
bool S3Demo::PutBucketAcl()
{
    Aws::S3::Model::PutBucketAclRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetACL(Aws::S3::Model::BucketCannedACL::private_);

    Aws::S3::Model::PutBucketAclOutcome outcome = s3_client->PutBucketAcl(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "PutBucketAcl success";
        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: PutBucketAcl: " << (int)err.GetResponseCode()
        << ", Message:" <<
            err.GetMessage() << std::endl;

        return false;
    }
}
```

3.5.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
----	----	----	------

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
ACL	BucketCannedACL	acl 值	是

3.6. 获取桶访问权限

3.6.1. 功能说明

您可以通过 `GetBucketAcl` 接口获取存储桶的 access control list (ACL) 信息。存储桶的 ACL 可以在创建的时候设置并且通过 API 查看，用户需要具有 `READ_ACP` (读取存储桶 ACL 信息) 权限才可以查询存储桶的 ACL 信息。

3.6.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetBucketAcl()  
{  
    Aws::S3::Model::GetBucketAclRequest request;  
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");  
  
    Aws::S3::Model::GetBucketAclOutcome outcome = s3_client->GetBucketA  
cl(request);  
    if (outcome.IsSuccess()) {  
  
        Aws::Vector<Aws::S3::Model::Grant> grants = outcome.GetResult().G  
etGrants();  
  
        for (Aws::S3::Model::Grant& grant : grants)  
        {  
            std::cout << "Grant:" << grant.GetGrantee().GetDisplayname() <<  
            ", permission:" << (int)grant.GetPermission() << std::endl;  
        }  
    }  
}
```

```

    return true;
} else
{
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: GetBucketAcl: " << (int)err.GetResponseCode()
    << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}

```

3.6.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.6.4. 返回结果

参数	类型	说明
Owner	Owner	所有者信息
Grants	Grants	每种类型用户的详细权限信息

3.7. 设置桶策略

3.7.1. 功能说明

存储桶授权策略 (bucket policy) 可以灵活地配置用户各种操作和访问资源的权限。访问控制列表 (access control lists, ACL) 只能对单一对象设置权限，而存储桶授权策略可以

基于各种条件对一个桶内的全部或者一组对象配置权限。桶的拥有者拥有 PutBucketPolicy 操作的权限，如果桶已经被设置了 policy，则新的 policy 会覆盖原有的 policy。您可以通过 PutBucketPolicy 接口设置桶策略，描述桶策略的信息以 JSON 格式的字符串形式通过 Policy 参数传入。一个 policy 的示例如下：

```

{
  "Id": "<your-policy-id>",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [{
    "Sid": "<your-statement-id>",
    "Principal": {
      "AWS":["arn:aws:iam::user/<your-user-name>"]
    },
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:CreateBucket"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::<your-bucket-name>/*"
    ],
    "Condition": "<some-conditions>"
  }]
}

```

Statement 的内容说明如下：

元素	描述	是否必要
Sid	statement Id，可选关键字，描述 statement 的字符串	否

元素	描述	是否必要
Principal	可选关键字，被授权人，指定本条 statement 权限针对的 Domain 以及 User，支持通配符“*”，表示所有用户（匿名用户）。当对 Domain 下所有用户授权时，Principal 格式为 arn:aws:iam::user/*。当对某个 User 进行授权时，Principal 格式为 arn:aws:iam::user/<your-user-name>	可选，Principal 与 NotPrincipal 选其一
NotPrincipal	可选关键字，不被授权人，statement 匹配除此之外的其他人。取值同 Principal	可选，NotPrincipal 与 Principal 选其一
Action	可选关键字，指定本条 statement 作用的操作，Action 字段为媒体存储支持的所有操作集合，以字符串形式表示，不区分大小写。支持通配符“*”，表示该资源能进行的所有操作。例如：“Action":["s3:List*","s3:Get*"]	可选，Action 与 NotAction 选其一
NotAction	可选关键字，指定一组操作，statement 匹配除该组操作之外的其他操作。取值同 Action	可选，NotAction 与 Action 选其一
Effect	必选关键字，指定本条 statement 的权限是允许还是拒绝，Effect 的值必须为 Allow 或者 Deny	必选
Resource	可选关键字，指定 statement 起作用的一组资源，支持通配符“*”，表示所有资源	可选，Resource 与 NotResource 选其一
NotResource	可选关键字，指定一组资源，statement 匹配除该组资源之外的其他资源。取值同 Resource	可选，NotResource 与 Resource 选其一
Condition	可选关键字，本条 statement 生效的条件	可选

3.7.2. 代码示例

```
bool S3Demo::PutBucketPolicy()
{
    Aws::String policyBody = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Sid\":\"1\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"
Action\":[\"s3:GetObject\"],\"Resource\":[\"arn:aws:s3:::<bucket-na
me>/*\"]}]}";

    std::shared_ptr<Aws::StringStream> request_body =
        Aws::MakeShared<Aws::StringStream>("");
    *request_body << policyBody;

    Aws::S3::Model::PutBucketPolicyRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetBody(request_body);

    Aws::S3::Model::PutBucketPolicyOutcome outcome = s3_client->PutBuck
etPolicy(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "PutBucketPolicy success";

        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

        std::cout << "Error: PutBucketPolicy: " << (int)err.GetResponseCo
de() << ", Message:" <<
            err.GetMessage() << std::endl;

        return false;
    }
}
```

```
}  
}
```

3.7.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
policyBody	string	策略内容, json 字符串	是

3.8. 获取桶策略

3.8.1. 功能说明

您可以通过 GetBucketPolicy 接口获取指定存储桶的授权策略。如果您使用的身份不是该存储桶的拥有者, 则调用身份必须对指定存储桶具有 GetBucketPolicy 权限, 且属于该存储桶所有者的账户。如果您没有 GetBucketPolicy 权限, 方法将返回 403 Access Denied 错误。如果您具有正确的权限, 但没有使用属于存储桶所有者账户的身份, 则返回 405 Method Not Allowed 错误。

3.8.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetBucketPolicy()  
{  
    Aws::S3::Model::GetBucketPolicyRequest request;  
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");  
  
    Aws::S3::Model::GetBucketPolicyOutcome outcome = s3_client->GetBucketPolicy(request);  
    if (outcome.IsSuccess()) {  
        Aws::String line;
```

```
outcome.GetResult().GetPolicy() >> line;
std::cout << "GetBucketPolicy success " << line;
return true;
} else
{
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: GetBucketPolicy: " << (int)err.GetResponseCode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}
```

3.8.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.8.4. 返回结果

参数	类型	说明
Policy	IOStream	策略内容，json 字符串

3.9. 删除桶策略

3.9.1. 功能说明

您可以通过 DeleteBucketPolicy 接口删除指定存储桶的授权策略。如果您使用的身份不是该存储桶的拥有者，则调用身份必须对指定存储桶具有 DeleteBucketPolicy 权限，且属于该存储桶所有者的帐户。

如果您没有 DeleteBucketPolicy 权限，方法将返回 403 Access Denied 错误。如果您具有正确的权限，但您没有使用属于存储桶所有者账户的身份，则返回 405 Method Not Allowed 错误。

3.9.2. 代码示例

```
bool S3Demo::DeleteBucketPolicy()
{
    Aws::S3::Model::DeleteBucketPolicyRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");

    Aws::S3::Model::DeleteBucketPolicyOutcome outcome = s3_client->DeleteBucketPolicy(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "DeleteBucketPolicy success";
        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: DeleteBucketPolicy: " << (int)err.GetResponseCode() << ", Message:" <<
            err.GetMessage() << std::endl;
    }
}
```

```
    return false;
}
}
```

3.9.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.10. 设置桶生命周期配置

3.10.1. 功能说明

生命周期管理可以通过设置规则实现自动清理过期的对象，优化存储空间。您可以使用 PutBucketLifecycleConfiguration 接口设置桶的生命周期配置，配置规则可以通过匹配对象 key 前缀、标签的方法设置当前版本或者历史版本对象的过期时间，对象过期后会被自动删除。

3.10.2. 代码示例

```
bool S3Demo::PutBucketLifecycleConfiguration()
{
    Aws::S3::Model::PutBucketLifecycleConfigurationRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    Aws::S3::Model::BucketLifecycleConfiguration config;
    Aws::S3::Model::LifecycleRule rule;
    rule.SetExpiration(Aws::S3::Model::LifecycleExpiration().WithDays
(100));
    rule.SetID("123");
    rule.SetStatus(Aws::S3::Model::ExpirationStatus::Enabled);
    rule.SetFilter(Aws::S3::Model::LifecycleRuleFilter().WithPrefix("
```

```

    ));
    config.AddRules(rule);
    request.SetLifecycleConfiguration(config);

    Aws::S3::Model::PutBucketLifecycleConfigurationOutcome outcome = s3
_client->PutBucketLifecycleConfiguration(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "PutBucketLifecycleConfiguration success";
        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: PutBucketLifecycleConfiguration: " << (int)e
rr.GetResponseCode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

        return false;
    }
}

```

3.10.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
LifecycleConfiguration	BucketLifecycleConfiguration	封装了生命周期规则的数组，最多包含 1000 条规则	是

关于生命周期规则 Rule 一些说明

参数	类型	说明	是否必要
ID	string	规则 ID	否
Status	ExpirationStatus	是否启用规则 (Enabled Disabled)	是
Expiration	LifecycleExpiration	文件过期时间	否
AbortIncompleteMultipartUpload	AbortIncompleteMultipartUpload	未完成上传的分片 过期时间	否
Transitions	Vector<Transition>	文件转换到低频存 储规则（距离修改时 间）	否
Filter	LifecycleRuleFilter	应用范围，可以指定 前缀或对象标签	否

关于 Expiration 的说明:

参数	类型	说明
Days	int	过期天数

关于 AbortIncompleteMultipartUpload 的说明:

参数	类型	说明
DaysAfterInitiation	int	过期天数

关于 Transition 的说明:

参数	类型	说明
Days	int	转换过期天数
StorageClass	TransitionStorageClass	要转换的存储类型

关于 Filter 的说明:

参数	类型	说明
Prefix	string	需要过滤的前缀

3.11. 获取桶生命周期配置

3.11.1. 功能说明

您可以使用 `GetBucketLifecycleConfiguration` 接口获取桶的生命周期配置。

3.11.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetBucketLifecycleConfiguration()
{
    Aws::S3::Model::GetBucketLifecycleConfigurationRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");

    Aws::S3::Model::GetBucketLifecycleConfigurationOutcome outcome = s3
_client->GetBucketLifecycleConfiguration(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        Aws::Vector<Aws::S3::Model::LifecycleRule> rules = outcome.GetRes
ult().GetRules();

        for (Aws::S3::Model::LifecycleRule& rule : rules) {
            std::cout << rule.GetExpiration().GetDays() << std::endl;
        }

        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

        std::cout << "Error: GetBucketLifecycleConfiguration: " << (int)e
rr.GetResponseCode() << ", Message:" <<
```

```

err.GetMessage() << std::endl;

return false;
}
}

```

3.11.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.11.4. 返回参数

参数	类型	说明
Rules	Vector<LifecycleRule>	一个描述生命周期管理的规则数组，一条规则包含了规则 ID、匹配的对象 key 前缀、匹配的对象标签信息、当前版本对象过期时间、历史版本对象过期时间和是否生效标识等信息

关于生命周期规则 Rule 一些说明

参数	类型	说明
ID	string	规则 ID
Status	ExpirationStatus	是否启用规则 (Enabled Disabled)
Expiration	LifecycleExpiration	文件过期时间
AbortIncompleteMultipartUpload	AbortIncompleteMultipartUpload	未完成上传的分片过期时间

参数	类型	说明
Transitions	Vector<Transition>	文件转换到低频存储规则（距离修改时间）
Filter	LifecycleRuleFilter	应用范围, 可以指定前缀或对象标签

关于 Expiration 的说明:

参数	类型	说明
Days	int	过期天数

关于 AbortIncompleteMultipartUpload 的说明:

参数	类型	说明
DaysAfterInitiation	int	过期天数

关于 Transition 的说明:

参数	类型	说明
Days	int	转换过期天数
StorageClass	TransitionStorageClass	要转换的存储类型

关于 Filter 的说明:

参数	类型	说明
Prefix	string	需要过滤的前缀

3.12. 删除桶生命周期配置

3.12.1. 功能说明

您可以使用 DeleteBucketLifecycle 接口删除桶的生命周期配置。

3.12.2. 代码示例

```
bool S3Demo::DeleteBucketLifecycle()  
{  
    Aws::S3::Model::DeleteBucketLifecycleRequest request;  
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");  
  
    Aws::S3::Model::DeleteBucketLifecycleOutcome outcome = s3_client->D  
eleteBucketLifecycle(request);  
    if (outcome.IsSuccess()) {  
        std::cout << "DeleteBucketLifecycle success";  
        return true;  
    } else  
    {  
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();  
        std::cout << "Error: DeleteBucketLifecycle: " << (int)err.GetResponse  
onseCode() << ", Message:" <<  
        err.GetMessage() << std::endl;  
  
        return false;  
    }  
}
```

3.12.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.13. 设置桶跨域访问配置

3.13.1. 功能说明

跨域资源共享 (CORS) 定义了在一个域中加载的客户端 Web 应用程序与另一个域中的资源交互的方式。利用 CORS 支持, 您可以构建丰富的客户端 Web 应用程序, 同时可以选择性地允许跨源访问您的资源。您可以通过 PutBucketCors 接口设置桶的跨域访问配置。

3.13.2. 代码示例

```
bool S3Demo::PutBucketCors()  
{  
    Aws::S3::Model::PutBucketCorsRequest request;  
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");  
    Aws::S3::Model::CORSConfiguration config;  
    Aws::S3::Model::CORSRule rule;  
    rule.AddAllowedMethods("PUT");  
    rule.AddAllowedMethods("GET");  
    rule.AddAllowedMethods("HEAD");  
    rule.AddAllowedMethods("POST");  
    rule.AddAllowedMethods("DELETE");  
    rule.AddAllowedHeaders("*");  
    rule.AddAllowedOrigins("*"); // 可以使用 http://domain:port  
    rule.AddExposeHeaders("ETag");  
    rule.SetMaxAgeSeconds(3600);  
    config.AddCORSRules(rule);  
    request.SetCORSConfiguration(config);  
  
    Aws::S3::Model::PutBucketCorsOutcome outcome = s3_client->PutBucket  
Cors(request);
```

```

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "PutBucketCors success";
    return true;
} else
{
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: PutBucketCors: " << (int)err.GetResponseCode
    () << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}

```

3.13.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
CORSConfiguration	CORSConfiguration	跨域访问规则数组	是

关于 CORSRule 一些说明

参数	说明
AllowedMethods	允许的请求方法
AllowedOrigins	允许的请求源
AllowedHeaders	允许的请求头
ExposedHeaders	允许返回的 Response Header

参数	说明
MaxAgeSeconds	跨域请求结果的缓存时间

3.14. 获取桶跨域访问配置

3.14.1. 功能说明

跨域资源共享 (CORS) 定义了在一个域中加载的客户端 Web 应用程序与另一个域中的资源交互的方式。利用 CORS 支持, 您可以构建丰富的客户端 Web 应用程序, 同时可以选择性地允许跨源访问您的资源。您可以通过 GetBucketCors 接口获取桶跨域访问配置。

3.14.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetBucketCors()
{
    Aws::S3::Model::GetBucketCorsRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");

    Aws::S3::Model::GetBucketCorsOutcome outcome = s3_client->GetBucket
Cors(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        Aws::Vector<Aws::S3::Model::CORSRule> rules = outcome.GetResult().
GetCORSRules();
        for (Aws::S3::Model::CORSRule& rule : rules) {
            std::cout << rule.GetMaxAgeSeconds() << std::endl;
        }
        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
```

```

std::cout << "Error: GetBucketCors: " << (int)err.GetResponseCode
() << ", Message:" <<
err.GetMessage() << std::endl;

return false;
}
}

```

3.14.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.14.4. 返回结果

参数	类型	说明
CORSRules	Vector<CORSSRule>	跨域访问规则数组

关于 CORSSRule 一些说明

参数	说明
AllowedMethods	允许的请求方法
AllowedOrigins	允许的请求源
AllowedHeaders	允许的请求头
ExposedHeaders	允许返回的 Response Header
MaxAgeSeconds	跨域请求结果的缓存时间

3.15. 删除桶跨域访问配置

3.15.1. 功能说明

跨域资源共享 (CORS) 定义了在一个域中加载的客户端 Web 应用程序与另一个域中的资源交互的方式。利用 CORS 支持, 您可以构建丰富的客户端 Web 应用程序, 同时可以选择性地允许跨源访问您的资源。您可以通过 DeleteBucketCors 接口删除桶跨域访问配置。

3.15.2. 代码示例

```
bool S3Demo::DeleteBucketCors()
{
    Aws::S3::Model::DeleteBucketCorsRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");

    Aws::S3::Model::DeleteBucketCorsOutcome outcome = s3_client->Delete
BucketCors(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "DeleteBucketCors success";
        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: DeleteBucketCors: " << (int)err.GetResponseC
ode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

        return false;
    }
}
```

```
}  
}
```

3.15.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.16. 设置桶版本控制状态

3.16.1. 功能说明

通过媒体存储提供的版本控制，您可以在一个桶中保留多个对象版本。例如，image.jpg(版本 1)和 image.jpg(版本 2)。如果您希望防止自己意外覆盖和删除版本，或存档对象，以便您可以检索早期版本的对象，您可以开启版本控制功能。

您必须在您的存储桶上显式启用版本控制。默认情况下，版本控制处于禁用状态。无论您是否已启用版本控制，您的存储桶中的每个对象都具有版本 ID。如果未启用版本控制，则版本 ID 值被设置为空。如果已启用版本控制，则对象会被指定唯一版本 ID 值。在存储桶上启用版本控制时，该存储桶中的现有对象（如果有）不会发生更改：版本 ID（空）、内容和权限保持为相同。

在开启版本控制功能后，上传同名对象将不再删除旧对象，而是添加一个新的对象。普通的删除操作也不会将对象彻底删除，而是添加一个 Delete Marker 作为标识。容器开启版本控制功能之后，无法再关闭该功能，只能暂停。您可以使用 PutBucketVersioning 接口开启和暂停版本控制。

3.16.2. 代码示例

以下代码展示如何开启版本控制

```
bool S3Demo::PutBucketVersioning()  
{  
    Aws::S3::Model::VersioningConfiguration config;
```

```
config.SetStatus(Aws::S3::Model::BucketVersioningStatus::Enabled);
Aws::S3::Model::PutBucketVersioningRequest request;
request.SetBucket("<your-bucket-name>");
request.SetVersioningConfiguration(config);

Aws::S3::Model::PutBucketVersioningOutcome outcome = s3_client->Put
BucketVersioning(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "PutBucketVersioning success";

    return true;
} else
{
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

    std::cout << "Error: PutBPutBucketVersioningucketAcl: " << (int)e
rr.GetResponseCode() << ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}
```

以下代码展示如何暂停版本控制

```
bool S3Demo::PutBucketVersioning()
{
    Aws::S3::Model::VersioningConfiguration config;
    config.SetStatus(Aws::S3::Model::BucketVersioningStatus::Suspende
d);
    Aws::S3::Model::PutBucketVersioningRequest request;
```

```

request.SetBucket("<your-bucket-name>");
request.SetVersioningConfiguration(config);

Aws::S3::Model::PutBucketVersioningOutcome outcome = s3_client->Put
BucketVersioning(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "PutBucketVersioning success";
    return true;
} else
{
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: PutBPutBucketVersioningucketAcl: " << (int)e
rr.GetResponseCode() << ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}

```

3.16.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	存储桶的名称	是
VersioningConfiguration	VersioningConfiguration	封装了设置版本控制状态的参数	是

VersioningConfiguration 说明

参数	类型	说明
----	----	----

参数	类型	说明
Status	BucketVersioningStatus	Enabled Suspended, 版本控制开关状态

3.17. 获取桶版本控制状态

3.17.1. 功能说明

您可以使用 `GetBucketVersioning` 接口获取版本控制状态。

3.17.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetBucketVersioning()
{
    Aws::S3::Model::GetBucketVersioningRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");

    Aws::S3::Model::GetBucketVersioningOutcome outcome = s3_client->Get
BucketVersioning(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {

        auto status = outcome.GetResult().GetStatus();
        std::cout << "status:" << (int)status << std::endl;
        return true;
    } else
    {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: GetBucketVersioning: " << (int)err.GetResponseCode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;
    }
}
```

```
    return false;
  }
}
```

3.17.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是

3.17.4. 返回结果

参数	类型	说明
Status	BucketVersioningStatus	Enabled Suspended, 版本控制开关状态

4. 对象相关接口

4.1. 获取对象列表

4.1.1. 功能说明

您可以使用 ListObjects 接口获取某一个桶中的所有对象。

4.1.2. 代码示例

```
bool S3Demo::ListObjects()
{
    Aws::S3::Model::ListObjectsRequest request;
    request.WithBucket("<your-bucket-name>");

    auto outcome = s3_client->ListObjects(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Objects in bucket:" << std::endl;

        Aws::Vector<Aws::S3::Model::Object> objects =
            outcome.GetResult().GetContents();

        for (Aws::S3::Model::Object& object : objects) {
            std::cout << object.GetKey() << std::endl;
        }

        return true;
    }
    else {
```

```

        std::cout << "Error: ListObjects: " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        return false;
    }
}

```

4.1.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
MaxKeys	int	设置响应中返回的最大键数。默认值和可设置最大值均为1000	否
Prefix	string	指定列出对象的键名需要包含的前缀	否
Marker	string	用于在某一个具体的键名后列出对象，可指定存储桶中的任一一个键名	否

4.1.4. 返回结果

参数	类型	说明
Contents	Object 数组	对象列表

4.2. 上传对象

4.2.1. 功能说明

您可以使用 PutObject 接口上传对象。

4.2.2. 代码示例

```
bool S3Demo::PutObject()
{
    const Aws::String file_name = "<file-path>";
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
    const Aws::String bucket_name = "<your-bucket-name>";
    // Verify that the file exists.
    struct stat buffer;
    if (stat(file_name.c_str(), &buffer) == -1)
    {
        std::cout << "Error: PutObject: File '" << object_name << "' does
not exist." << std::endl;
        return false;
    }

    Aws::S3::Model::PutObjectRequest request;
    request.SetBucket(bucket_name);
    request.SetKey(object_name);
    request.SetACL(Aws::S3::Model::ObjectCannedACL::public_read); // 设
置 ACL

    std::shared_ptr<Aws::IOStream> input_data =
        Aws::MakeShared<Aws::FStream>("SampleAllocationTag",
            file_name.c_str(),
            std::ios_base::in | std::ios_base::binary);

    request.SetBody(input_data);
}
```

```

    Aws::S3::Model::PutObjectOutcome outcome = s3_client->PutObject(req
uest);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Added object '" << object_name << "' to bucket '"
            << bucket_name << "'.";
        return true;
    }
    else
    {
        std::cout << "Error: PutObject: " << outcome.GetError().GetMessag
e() << std::endl;
        return false;
    }
}

```

4.2.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名	是
Key	string	对象名	是
Body	IOStream	要上传的数据流对象	是
ACL	ObjectCannedACL	对象访问权限，取值 private public-read public-read-write	否
Metadata	Map	自定义元数据	否

4.2.4. 返回结果

参数	类型	说明
ETag	string	对象的唯一标签

注意：PutObject 对文件大小有限制，最大能上传 5GB 大小的文件，超过 5GB 需要使用分片上传。

4.3. 下载对象

4.3.1. 功能说明

您可以使用 GetObject 接口获取指定桶中的指定对象的内容。

4.3.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetObject()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
    Aws::S3::Model::GetObjectRequest object_request;
    object_request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    object_request.SetKey(object_name);

    Aws::S3::Model::GetObjectOutcome get_object_outcome = s3_client->Ge
tObject(object_request);
    if (get_object_outcome.IsSuccess()) {
        auto& retrieved_file = get_object_outcome.GetResultWithOwnership
().GetBody();

        // Print a beginning portion of the text file.
        std::cout << "Beginning of file contents:\n";
        char file_data[255] = { 0 };
    }
}
```

```
retrieved_file.getline(file_data, 254);  
  
std::cout << file_data << std::endl;  
  
return true;  
}  
  
else {  
  
    auto err = get_object_outcome.GetError();  
  
    std::cout << "Error: GetObject: " <<  
        err.GetExceptionName() << ": " << err.GetMessage() << std::endl;  
  
    return false;  
}  
}
```

4.3.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必须
Bucket	string	桶名	是
Key	string	对象名	是

4.3.4. 返回结果

参数	类型	说明
Body	IOStream	对象数据内容
Metadata	Map	自定义元数据

4.4. 复制对象

4.4.1. 功能说明

您可以使用 CopyObject 接口拷贝某一个桶中的对象到另外一个指定的桶中。

4.4.2. 代码示例

```
bool S3Demo::CopyObject()
{
    const Aws::String bucket_source = "<source-bucket-name>";
    const Aws::String bucket_dest = "<dst-bucket-name>";
    const Aws::String object_source = "<source-object-key>";
    const Aws::String object_dest = "<dst-object-key>";

    Aws::S3::Model::CopyObjectRequest request;
    request.SetBucket(bucket_dest);
    request.SetKey(object_dest);
    request.SetCopySource(bucket_source + "/" + object_source); // 注意
    这个参数

    Aws::S3::Model::CopyObjectOutcome outcome = s3_client->CopyObject(r
    equest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "CopyObject " << object_source << " to " << object_de
    st << std::endl;

        return true;
    }

    else {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: CopyObject: " << (int)err.GetResponseCode()
    << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

        return false;
    }
}
```

```
}
}
```

4.4.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	目的对象 key	是
CopySource	string	URL 格式的拷贝对象数据来源，包含了桶名称和对象 key 的信息，二者之间使用正斜杠 (/) 分割	是

4.4.4. 返回结果

参数	类型	说明
Etag	string	对象的唯一标签

4.5. 删除对象

4.5.1. 功能说明

您可以使用 DeleteObject 接口删除某一个桶中的对象。

4.5.2. 代码示例

```
bool S3Demo::DeleteObject()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

    Aws::S3::Model::DeleteObjectRequest request;
```

```
request.SetBucket("<your-bucket-name>");
request.SetKey(object_name);

Aws::S3::Model::DeleteObjectOutcome outcome = s3_client->DeleteObject(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "DeleteObject " << object_name << " success";
    return true;
}

else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: DeleteObject: " << (int)err.GetResponseCode()
    << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
```

4.5.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名	是
Key	string	对象名	是

4.6. 批量删除对象

4.6.1. 功能说明

您可以使用 DeleteObjects 接口批量删除多个对象，可以减少发起多个请求去删除大量对象的花销。DeleteObjects 操作发起一个包含了最多 1000 个 key 的删除请求，媒体存储服务会对相应的对象逐个进行删除，并且将删除成功或者失败的结果通过 response 返回。如果请求删除的对象不存在，会返回已删除的结果。

DeleteObjects 操作返回包含 verbose 和 quiet 两种 response 模式。verbose response 是默认的返回模式，该模式的返回结果包含了每个 key 的删除结果。quiet response 返回模式返回的结果仅包含了删除失败的 key，对于一个完全成功的删除操作，该返回模式不在相应消息体中返回任何信息。

4.6.2. 代码示例

```
bool S3Demo::DeleteObjects()
{
    Aws::S3::Model::DeleteObjectsRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    Aws::S3::Model::Delete deleteObject;
    deleteObject.AddObjects(Aws::S3::Model::ObjectIdentifier().WithKey
("ExampleObject.txt"));
    deleteObject.AddObjects(Aws::S3::Model::ObjectIdentifier().WithKey
("ExampleObject1.txt"));
    request.SetDelete(deleteObject);

    Aws::S3::Model::DeleteObjectsOutcome outcome = s3_client->DeleteObj
ects(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "DeleteObjects success";
    }
}
```

```

    return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: DeleteObjects: " << (int)err.GetResponseCode
() << ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}

```

4.6.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Delete	Delete	要删除的对象 key 列表	是

4.7. 获取对象元数据

4.7.1. 功能说明

您可以使用 HeadObject 接口获取对象元数据信息。

4.7.2. 代码示例

```

bool S3Demo::HeadObject()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

    Aws::S3::Model::HeadObjectRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");

```

```
request.SetKey(object_name);

Aws::S3::Model::HeadObjectOutcome outcome = s3_client->HeadObject(r
equest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "HeadObject " << object_name << " success";

    return true;
}

else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

    std::cout << "Error: HeadObject: " << (int)err.GetResponseCode()
<< ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}
```

4.7.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是

4.8. 设置对象访问权限

4.8.1. 功能说明

媒体存储支持一组预先定义的授权，称为 Canned ACL。每个 Canned ACL 都有一组预定义的被授权者和权限，下表列出了相关的预定义授权含义。

ACL	权限	描述
private	私有读写	对象所有者有读写权限，其他用户没有访问权限。
public-read	公共读私有写	对象所有者有读写权限，其他用户只有该对象的读权限。
public-read-write	公共读写	所有用户都有该对象的读写权限。
authenticated-read	注册用户可读	对象所有者有读写权限，注册用户具有该对象的读限。

PutObjectAcl 操作可以为媒体存储服务中的对象设置 ACL。对一个对象执行该操作需要具有 WRITE_ACP 权限。

4.8.2. 代码示例

```
bool S3Demo::PutObjectAcl()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

    Aws::S3::Model::PutObjectAclRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetKey(object_name);
    request.SetACL(Aws::S3::Model::ObjectCannedACL::public_read);

    Aws::S3::Model::PutObjectAclOutcome outcome = s3_client->PutObjectAcl(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {

        std::cout << "PutObjectAcl " << object_name << " success";
    }
}
```

```
    return true;
} else
{
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: PutObjectAcl: " << (int)err.GetResponseCode()
<< ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}
```

4.8.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
ACL	ObjectCannedACL	acl 值	是

4.9. 获取对象访问权限

4.9.1. 功能说明

您可以使用 `GetObjectAcl` 操作获取对象的 access control list (ACL) 信息。

4.9.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetObjectAcl()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
```

```
Aws::S3::Model::GetObjectAclRequest request;
request.SetBucket("<your-bucket-name>");
request.SetKey(object_name);

Aws::S3::Model::GetObjectAclOutcome outcome = s3_client->GetObjectAcl(request);

if (outcome.IsSuccess()) {

    Aws::Vector<Aws::S3::Model::Grant> grants = outcome.GetResult().GetGrants();

    for (Aws::S3::Model::Grant& grant : grants)
    {
        std::cout << "Grant:" << grant.GetGrantee().GetDisplayName() <<
", permission:" << (int)grant.GetPermission() << std::endl;
    }

    return true;
}

else
{
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

    std::cout << "Error: GetObjectAcl: " << (int)err.GetResponseCode()
<< ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}
```

4.9.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是

4.9.4. 返回参数

参数	类型	说明
Owner	Owner	所有者信息
Grants	Grant 数组	每种类型用户的详细权限信息

4.10. 获取对象标签

4.10.1. 功能说明

您可以使用 `GetObjectTagging` 接口获取对象标签。

4.10.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GetObjectTagging()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

    Aws::S3::Model::GetObjectTaggingRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetKey(object_name);

    Aws::S3::Model::GetObjectTaggingOutcome outcome = s3_client->GetObj
ectTagging(request);
```

```

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "GetObjectTagging " << object_name << " success";
    Aws::Vector<Aws::S3::Model::Tag> tags = outcome.GetResult().GetTagSet();
    for (Aws::S3::Model::Tag& tag: tags)
    {
        std::cout << tag.GetKey() << ":" << tag.GetValue() << std::endl;
    }
    return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: GetObjectTagging: " << (int)err.GetResponseCode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}

```

4.10.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
VersionId	string	设置标签信息的对象的版本 Id	否

4.10.4. 返回结果

参数	类型	说明
----	----	----

参数	类型	说明
TagSet	Tag 数组	设置的标签信息，包含了一个 Tag 结构体的数组，每个 Tag 以 Key-Value 的形式说明了标签的内容

4.11. 删除对象标签

4.11.1. 功能说明

您可以使用 DeleteObjectTagging 接口删除对象标签。

4.11.2. 代码示例

```
bool S3Demo::DeleteObjectTagging()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

    Aws::S3::Model::DeleteObjectTaggingRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetKey(object_name);

    Aws::S3::Model::DeleteObjectTaggingOutcome outcome = s3_client->DeleteObjectTagging(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "DeleteObjectTagging " << object_name << " success";
        return true;
    } else {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: DeleteObjectTagging: " << (int)err.GetResponseCode() << ", Message:" <<
```

```
err.GetMessage() << std::endl;
return false;
}
}
```

4.11.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	执行本操作的桶名称	是
Key	string	设置标签信息的对象 key	是
VersionId	string	设置标签信息的对象的版本 Id	否

4.12. 设置对象标签

4.12.1. 功能说明

您可以使用 PutObjectTagging 接口为对象设置标签。bucket 的拥有者默认拥有给 bucket 中的对象设置标签的权限，并且可以将权限授予其他用户。每次执行 PutObjectTagging 操作会覆盖对象已有的标签信息。标签是一个键值对，每个对象最多可以设置 10 个标签，标签 Key 和 Value 区分大小写，并且 Key 不可重复。每个标签的 Key 长度不超过 128 字节，Value 长度不超过 256 字节。SDK 通过 HTTP header 的方式设置标签且标签中包含任意字符时，需要对标签的 Key 和 Value 做 URL 编码。设置对象标签信息不会更新对象的最新更改时间。

4.12.2. 代码示例

```
bool S3Demo::PutObjectTagging()
{
```

```
const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

Aws::S3::Model::PutObjectTaggingRequest request;
request.SetBucket("<your-bucket-name>");
request.SetKey(object_name);

Aws::S3::Model::Tagging tagging;
tagging.AddTagSet(Aws::S3::Model::Tag().WithKey("key1").WithValue
("value1"));
tagging.AddTagSet(Aws::S3::Model::Tag().WithKey("key2").WithValue
("value2"));
request.SetTagging(tagging);

Aws::S3::Model::PutObjectTaggingOutcome outcome = s3_client->PutObj
ectTagging(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "PutObjectTagging " << object_name << " success";
    return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: PutObjectTagging: " << (int)err.GetResponseC
ode() << ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
```

4.12.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
Tagging	Tagging	设置的标签信息, 包含了一个 Tag 结构体的数组, 每个 Tag 以 Key-Value 的形式说明了标签的内容	是
VersionId	string	设置标签信息的对象的版本 Id	否

4.13. 生成预签名 URL

4.13.1. 功能说明

您可以使用 `GeneratePresignedUrl` 接口为一个指定对象生成一个预签名的下载链接, 访问该链接可以直接下载该对象。

4.13.2. 代码示例

```
bool S3Demo::GeneratePresignUrl()  
{  
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";  
    Long expirationInSeconds = 900;  
  
    Aws::String path = s3_client->GeneratePresignedUrl("<your-bucket-na  
me>", object_name, Aws::Http::HttpMethod::HTTP_GET, expirationInSeco  
nds);  
}
```

```
std::cout << "GeneratePresignUrl: " << path << std::endl;
return true;
}
```

4.13.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
method	HttpMethod	http 请求方法，HTTP_GET 表示下载，HTTP_PUT 表示上传	是
expirationInSeconds	long long	超时时间（秒）	否，默认 7 天

4.14. 上传对象-追加写

4.14.1. 功能说明

AppendObject 可以对桶中的一个对象进行追加写操作，如果该对象已经存在，执行该操作则向文件末尾追加内容，否则将创建对象。

通过 Append 操作创建的 Object 类型为 Appendable，而通过 PutObject 操作上传的 Object 的类型是 Normal。对 Appendable 类型的对象进行普通上传操作之后会覆盖原有对象的内容并且将其类型设置为 Normal。

Append 操作仅可以在未开启版本控制的桶中执行，如果桶的版本控制状态为启用 (Enabled) 或者暂停 (Suspended) 状态将不支持 Append 操作。

4.14.2. 代码示例

```
bool S3Demo::AppendObject()
{
```

```
const Aws::String file_name = "<file-path>";
const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
const Aws::String bucket_name = "<your-bucket-name>";
// Verify that the file exists.
struct stat buffer;
if (stat(file_name.c_str(), &buffer) == -1) {
    std::cout << "Error: PutObject: File '" << object_name << "' does
not exist." << std::endl;
    return false;
}
auto appPos = 0;

Aws::S3::Model::PutObjectRequest request;
request.SetBucket(bucket_name);
request.SetKey(object_name);
request.SetACL(Aws::S3::Model::ObjectCannedACL::public_read_write);
// 设置 ACL
request.SetAppend(true); // 设置追加模式上传 Object
request.SetAppendPosition(appPos); // 指定追加位置

std::shared_ptr<Aws::IOStream> input_data =
    Aws::MakeShared<Aws::FStream>("SampleAllocationTag",
        file_name.c_str(),
        std::ios_base::in | std::ios_base::binary);
std::shared_ptr<Aws::IOStream> append_data =
    Aws::MakeShared<Aws::FStream>("SampleAllocationTag",
        file_name.c_str(),
        std::ios_base::in | std::ios_base::binary);
```

```
std::cout<<"首次写入 Pos: " << appPos << std::endl;

request.SetBody(input_data);

Aws::S3::Model::PutObjectOutcome outcome = s3_client->PutObject(request);

if (!outcome.IsSuccess())
{
    std::cout << "ERROR: PutObject: " << "Error Msg: " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
else
{
    appPos = outcome.GetResult().GetAppendPosition(); // 追加模式下,
    获取下一次追加的起始位置

    std::cout<<"追加写入 Pos: " << appPos << std::endl;
    // 追加写对象
    request.SetAppend(true);
    request.SetAppendPosition(appPos);
    request.SetBody(append_data);

    outcome = s3_client->PutObject(request);
    result = outcome.GetResult();

    std::cout << "Etag:" << outcome.GetResult().GetETag() << std::endl;
}
```

```

        return true;
    }
}

```

4.14.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名	是
Key	string	对象名	是
Body	IOStream	要上传的数据流对象	是
Append	bool	是否为 Appendable 类型	是
AppendPosition	int	追加前对象大小	是
ACL	ObjectCannedACL	对象访问权限，取值 private public-read public-read-write	否
Metadata	Map	自定义元数据	否

4.14.4. 返回结果

参数	类型	说明
ETag	string	对象的唯一标签

注意：对 Appendable 类型的对象进行普通上传操作会将其类型设置为 Normal，但无法对 Normal 类型的对象进行追加上传操作将其类型设置为 Appendable 类型。

4.15. 获取多版本对象列表

4.15.1. 功能说明

如果桶开启了版本控制，您可以使用 `ListObjectVersions` 接口列举对象的版本，每次 `list` 操作最多返回 1000 个对象。

4.15.2. 代码示例

```
bool S3Demo::ListObjectVersions()
{
    Aws::S3::Model::ListObjectVersionsRequest request;
    request.WithBucket("<your-bucket-name>");

    Aws::S3::Model::ListObjectVersionsOutcome outcome = s3_client->List
ObjectVersions(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Objects in bucket:" << std::endl;

        Aws::Vector<Aws::S3::Model::ObjectVersion> objects =
            outcome.GetResult().GetVersions();

        for (Aws::S3::Model::ObjectVersion& object : objects) {
            std::cout << object.GetKey() << std::endl;
        }

        return true;
    } else {
        std::cout << "Error: ListObjectVersions: " << outcome.GetError().
GetMessage() << std::endl;
    }
}
```

```

    return false;
}
}

```

4.15.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
MaxKeys	int	设置响应中返回的最大键数。默认值和可设置最大值均为1000	否
Prefix	string	指定列出对象的键名需要包含的前缀	否
Marker	string	用于在某一个具体的键名后列出对象，可指定存储桶中的任一个键名	否

4.15.4. 返回结果

参数	类型	说明
Versions	ObjectVersion 数组	对象列表

5. 分片上传接口

5.1. 融合接口

5.1.1. 功能说明

分片上传步骤较多，包括初始化、文件切片、各个分片上传、完成上传。为了简化分片上传，可以使用 TransferManager 类的 UploadFile 接口进行分片上传。

5.1.2. 代码示例

```
bool S3Demo::TransferUpload()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
    const Aws::String local_path = "<file-path>";

    std::shared_ptr<Aws::Utils::Threading::PooledThreadExecutor> executor =
        Aws::MakeShared<Aws::Utils::Threading::PooledThreadExecutor>("executor", 25);

    Aws::Transfer::TransferManagerConfiguration transferConfig(executor.get());

    transferConfig.s3Client = s3_client;
    // 默认分片大小 5MB
    // transferConfig.bufferSize = Aws::Transfer::MB5;
    // 设置公共读
    // transferConfig.putObjectTemplate.SetACL(Aws::S3::Model::ObjectCannedACL::public_read);
    // transferConfig.createMultipartUploadTemplate.SetACL(Aws::S3::Mo
```

```
del::ObjectCannedACL::public_read);

std::shared_ptr<Aws::Transfer::TransferHandle> requestPtr(nullptr);

transferConfig.downloadProgressCallback =
    [](const Aws::Transfer::TransferManager*, const std::shared_ptr<
const Aws::Transfer::TransferHandle>& handle)
    {
        std::cout << "\r" << "<AWS UPLOAD> Upload Progress: " <<
            static_cast<int>(handle->GetBytesTransferred() * 100.0 / handle
->GetBytesTotalSize()) << " Percent " <<
            handle->GetBytesTransferred() << " bytes\n";
    };

std::shared_ptr<Aws::Transfer::TransferManager> transferManager =
    Aws::Transfer::TransferManager::Create(transferConfig);

Aws::String contentType = "binary/octet-stream";
Aws::Map<Aws::String, Aws::String> metadata;
requestPtr = transferManager->UploadFile(local_path, "<your-bucket-
name>",
    object_name, contentType, metadata);
requestPtr->WaitUntilFinished();

// Check status
if (requestPtr->GetStatus() == Aws::Transfer::TransferStatus::COMPL
ETED) {
    if (requestPtr->GetBytesTotalSize() == requestPtr->GetBytesTransf
```

```
erred()) {  
    std::cout << "success" << std::endl;  
}  
  
else {  
    std::cout << "failed" << std::endl;  
}  
}  
  
else {  
    std::cout << "failed" << std::endl;  
}  
  
return true;  
}
```

5.1.3. 请求参数

参数	意义	类型	是否必要
local_path	要上传的本地文件	string	是
bucket_name	桶名	string	是
object_name	对象名	string	是
contentType	http contentType 头	string	是
metadata	对象自定义元数据	map<string, string>	是, 可以为空

注意: acl 在 TransferManagerConfiguration 中设置

5.2. 分片上传-初始化分片上传任务

5.2.1. 功能说明

您可以使用 CreateMultipartUpload 接口创建上传任务。

5.2.2. 代码示例

```
bool S3Demo::CreateMultipartUpload()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

    Aws::S3::Model::CreateMultipartUploadRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetKey(object_name);

    Aws::S3::Model::CreateMultipartUploadOutcome outcome = s3_client->C
reateMultipartUpload(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        Aws::String uploadId = outcome.GetResult().GetUploadId();
        std::cout << "CreateMultipartUpload " << object_name << ":" << up
LoadId << " success";

        return true;
    } else {
        Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
        std::cout << "Error: CreateMultipartUpload: " << (int)err.GetResp
onseCode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

        return false;
    }
}
```

5.2.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
----	----	----	------

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是

5.2.4. 返回结果

参数	类型	说明
UploadId	string	分片上传任务的 id

5.3. 分片上传-上传分片

5.3.1. 功能说明

初始化分片上传任务后，指定分片上传任务的 id 可以上传分片数据，可以将大文件分割成分片后上传，除了最后一个分片，每个分片的数据大小为 5MB~5GB，每个分片上传任务最多上传 10000 个分片。您可以使用 UploadPart 上传分片。

5.3.2. 代码示例

```
bool S3Demo::UploadPart()  
{  
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";  
    Aws::String upload_id = "<upload-id>";  
    std::shared_ptr<Aws::IOStream> input_data = Aws::MakeShared<Aws::StringStream>("MyStream");  
    *input_data << "<upload part content>";  
    int part_num = 1;  
  
    Aws::S3::Model::UploadPartRequest request;  
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
```

```
request.SetKey(object_name);
request.SetBody(input_data);
request.SetUploadId(upload_id);
request.SetPartNumber(part_num);

Aws::S3::Model::UploadPartOutcome outcome = s3_client->UploadPart(r
equest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "UploadPart " << object_name << ":" << part_num << ":"
" << outcome.GetResult().GetETag() << " success";

    return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

    std::cout << "Error: UploadPart: " << (int)err.GetResponseCode()
<< ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}
```

5.3.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
Body	IOStream	对象的数据	是
PartNumber	int	当前分片号码	是

参数	类型	说明	是否必要
UploadId	string	通过创建上传任务接口获取到的任务Id	是

5.3.4. 返回结果

参数	类型	说明
Etag	string	本次上传分片对应的 Entity Tag

5.4. 分片上传-合并分片

5.4.1. 功能说明

合并指定分片上传任务 id 对应任务中已上传的对象分片，使之成为一个完整的文件。

您可以使用 CompleteMultipartUpload 接口合并分片。

5.4.2. 代码示例

```
bool S3Demo::CompleteMultipartUpload()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
    Aws::String upload_id = "<upload-id>";
    Aws::String eTag = "<part-etag>";
    int part_num = 1;

    Aws::S3::Model::CompletedMultipartUpload multiupload;
    Aws::S3::Model::CompletedPart part;
    part.SetETag(eTag);
    part.SetPartNumber(part_num);
    multiupload.AddParts(part);
}
```

```
Aws::S3::Model::CompleteMultipartUploadRequest request;
request.SetBucket("<your-bucket-name>");
request.SetKey(object_name);
request.SetUploadId(upload_id);
request.SetMultipartUpload(multiupload);

Aws::S3::Model::CompleteMultipartUploadOutcome outcome = s3_client
->CompleteMultipartUpload(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "CompleteMultipartUpload " << object_name << " succe
ss";
    return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: CompleteMultipartUpload: " << (int)err.GetRe
sponseCode() << ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
```

5.4.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是

参数	类型	说明	是否必要
MultipartUpload	MultipartUpload	包含了每个已上传的分片的 ETag 和 PartNumber 等信息	是
UploadId	string	通过创建上传任务接口获取到的任务 Id	是

5.4.4. 返回结果

参数	类型	说明
ETag	string	本次上传对象后对应的 Entity Tag

5.5. 分片上传-列举分片上传任务

5.5.1. 功能说明

您可以使用 ListMultipartUploads 获取未完成的上传任务。

5.5.2. 代码示例

```
bool S3Demo::ListMultipartUploads()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";

    Aws::S3::Model::ListMultipartUploadsRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetMaxUploads(50);

    Aws::S3::Model::ListMultipartUploadsOutcome outcome = s3_client->Li
stMultipartUploads(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
```

```

std::cout << "ListMultipartUploads " << object_name << " success"
<< std::endl;

Aws::Vector<Aws::S3::Model::MultipartUpload> uploads = outcome.Ge
tResult().GetUploads();

for (Aws::S3::Model::MultipartUpload& upload : uploads) {
    std::cout << upload.GetKey() << ":" << upload.GetUploadId() <<
std::endl;
}

return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: ListMultipartUploads: " << (int)err.GetRespo
nseCode() << ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}

```

5.5.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
MaxUploads	int	用于指定获取任务的最大数量 (1-1000)	否

5.5.4. 返回结果

参数	类型	说明
Uploads	Uploads	包含了零个或多个已初始化

参数	类型	说明
		的上传分片信息的数组。数组中的每一项包含了分片初始化时间、分片上传操作发起者、对象 key、对象拥有者、存储类型和 UploadId 等信息

5.6. 分片上传-列举已上传的分片

5.6.1. 功能说明

您可以使用 ListParts 获取一个未完成的上传任务中已完成上传的分片信息。

5.6.2. 代码示例

```
bool S3Demo::ListParts()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
    Aws::String upload_id = "<upload-id>";

    Aws::S3::Model::ListPartsRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetKey(object_name);
    request.SetUploadId(upload_id);

    Aws::S3::Model::ListPartsOutcome outcome = s3_client->ListParts(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "ListParts " << object_name << " success" << std::endl;

        Aws::Vector<Aws::S3::Model::Part> parts = outcome.GetResult().GetParts();
    }
}
```

```

for (Aws::S3::Model::Part& part : parts) {
    std::cout << part.GetPartNumber() << ":" << part.GetETag() << s
td::endl;
}
return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();
    std::cout << "Error: ListParts: " << (int)err.GetResponseCode() <
< ", Message:" <<
    err.GetMessage() << std::endl;
return false;
}
}

```

5.6.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
UploadId	string	指定返回该任务 id 所属的分片上传的分片信息	是

5.6.4. 返回结果

参数	类型	说明
Parts	Parts	包含了已上传分片信息的数组，数组中的每一项包含了该分片的 Entity tag、最后修改时间、PartNumber 和大小等信息

5.7. 分片上传-复制分片

5.7.1. 功能说明

复制分片操作可以从一个已存在的对象中拷贝指定分片的数据,当拷贝的对象大小超过5GB,必须使用复制分片操作完成对象的复制。除了最后一个分片外,每个拷贝分片的大小范围是[5MB, 5GB]。在拷贝一个大对象之前,需要使用初始化分片上传操作获取一个 upload id,在完成拷贝操作之后,需要使用合并分片操作组装已拷贝的分片成为一个对象。您可以使用 UploadPartCopy 复制一个分片。

5.7.2. 代码示例

```
bool S3Demo::UploadPartCopy()
{
    const Aws::String bucket_source = "<source-bucket-name>";
    const Aws::String bucket_dest = "<dst-bucket-name>";
    const Aws::String object_source = "<source-object-key>";
    const Aws::String object_dest = "<dst-object-key>";

    Aws::String copy_source = bucket_source + "/" + object_source;
    Aws::String upload_id = "<upload-id>";
    Aws::String copy_source_range = "bytes=0-5242879";
    int part_num = 1;

    Aws::S3::Model::UploadPartCopyRequest request;
    request.SetBucket(bucket_dest);
    request.SetKey(object_dest);
    request.SetCopySource(copy_source);
    request.SetUploadId(upload_id);
    request.SetPartNumber(part_num);
```

```

request.SetCopySourceRange(copy_source_range);

Aws::S3::Model::UploadPartCopyOutcome outcome = s3_client->UploadPartCopy(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "UploadPartCopy " << object_dest << ":" << part_num
<< ":" << outcome.GetResult().GetCopyPartResult().GetETag() << " success";

    return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

    std::cout << "Error: UploadPartCopy: " << (int)err.GetResponseCode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;

    return false;
}
}

```

5.7.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
PartNumber	int	当前分片号码	是
UploadId	string	通过创建上传任务接口获取到的任务 Id	是
CopySource	string	URL 格式的拷贝对象数据来源, 包含了桶名称和	是

参数	类型	说明	是否必要
		对象 key 的信息, 二者之间使用正斜杠 (/) 分割	
CopySourceRange	string	指定本次分片拷贝的数据范围, 必须是"bytes=first-last"的格式, 例如"bytes=0-9"表示拷贝原对象中前 10 字节的数据, 只有当拷贝的分片大小大于 5MB 的时候有效	否

5.7.4. 返回结果

参数	类型	说明
CopyPartResult	CopyPartResult	包含拷贝分片的 Entity Tag 和最后修改时间等信息

5.8. 分片上传-取消分片上传任务

5.8.1. 功能说明

您可以使用 AbortMultipartUpload 终止一个分片上传任务。

5.8.2. 代码示例

```
bool S3Demo::AbortMultipartUpload()
{
    const Aws::String object_name = "<your-object-key>";
    Aws::String upload_id = "<upload-id>";

    Aws::S3::Model::AbortMultipartUploadRequest request;
    request.SetBucket("<your-bucket-name>");
    request.SetKey(object_name);
}
```

```
request.SetUploadId(upload_id);

Aws::S3::Model::AbortMultipartUploadOutcome outcome = s3_client->Ab
ortMultipartUpload(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "AbortMultipartUpload " << object_name << " success";
    return true;
} else {
    Aws::S3::S3Error err = outcome.GetError();

    std::cout << "Error: AbortMultipartUpload: " << (int)err.GetResponse
nseCode() << ", Message:" <<
        err.GetMessage() << std::endl;
    return false;
}
}
```

5.8.3. 请求参数

参数	类型	说明	是否必要
Bucket	string	桶名称	是
Key	string	对象 key	是
UploadId	string	需要终止的上传任务 id	是

6. 安全凭证服务(STS)

STS 即 Secure Token Service 是一种安全凭证服务，可以使用 STS 来完成对于临时用户的访问授权。对于跨用户短期访问对象存储资源时，可以使用 STS 服务。这样就不需要透露主账号 AK/SK，只需要生成一个短期访问凭证给需要的用户使用即可，避免主账号 AK/SK 泄露带来的安全风险。

6.1. 初始化 STS 服务

```
Aws::String ak = "<your-access-key>";
Aws::String sk = "<your-secret-access-key>";
Aws::String endPoint = "<your-endpoint>";

Aws::Auth::AWSCredentials cred(ak, sk);
Aws::Client::ClientConfiguration cfg;
cfg.endpointOverride = endPoint;
cfg.scheme = Aws::Http::Scheme::HTTP;
cfg.verifySSL = false;
sts_client = new Aws::STS::STSClient(cred, cfg);
```

6.2. 获取临时 token

```
const Aws::String roleArn = "arn:aws:iam::role/xxxxxx";
const Aws::String roleSessionName = "<your-session-name>";
const Aws::String bucket_name = "<your-bucket-name>";
const Aws::String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",",
    "\"Statement\":",
    "{\"Effect\":\"Allow\",",
    "\"Action\":[\"s3:*\"],\" // 允许进行 S3 的所有操作。如果仅需要上传，",
    这里可以设置为 PutObject
```

```
    "\Resource\":[\"arn:aws:s3:::\" + bucket_name + "\",\"arn:aws:s3:::\" + bucket_name + \"/*\"]\"// 允许操作默认桶中的所有文件, 可以修改此处来保证操作的文件
    \"}}\";
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
request.SetPolicy(policy);
request.SetRoleArn(roleArn);
request.SetRoleSessionName(roleSessionName);
std::cout << \"policy:\" << policy << std::endl;
Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts_client->AssumeRole
(request);
if (outcome.IsSuccess())
{
    auto& cred = outcome.GetResult().GetCredentials();
    std::cout << \"ak:\" << cred.GetAccessKeyId() << std::endl;
    std::cout << \"sk:\" << cred.GetSecretAccessKey() << std::endl;
    std::cout << \"token:\" << cred.GetSessionToken() << std::endl;
    return true;
}
else
{
    auto err = outcome.GetError();
    std::cout << \"Error: AssumeRole: \" <<
        err.GetExceptionName() << \", \" << err.GetMessage() << std::endl;
    L;
    return false;
}
```

参数	类型	描述	是否必要
RoleArn	String	角色的 ARN，在控制台创建角色后可以查看	是
Policy	String	角色的 policy，需要是 json 格式	是
RoleSessionName	String	角色会话名称	是
DurationSeconds	Integer	会话有效期时间，默认为 3600s	否

7. 常见问题

7.1. 关于 cpp 程序的编译指令

编译需要指定头文件目录和库文件目录，添加动态链接库 aws-cpp-sdk-core 和 aws-cpp-sdk-s3。

```
g++ -I<install/prefix/path>/include -L<install/prefix/path>/lib64 -L  
aws-cpp-sdk-core -Laws-cpp-sdk-s3 xxx.cpp -o xxx
```

如果需要使用分片上传融合接口，则需要增加 aws-cpp-sdk-transfer 依赖库；如果需要
使用 sts 功能接口，则需要增加 aws-cpp-sdk-sts 依赖库。

```
g++ -I<install/prefix/path>/include -L<install/prefix/path>/lib64 -L  
aws-cpp-sdk-core -Laws-cpp-sdk-s3 -Laws-cpp-sdk-transfer -Laws-cpp-s  
dk-sts xxx.cpp -o xxx
```

7.2. 运行程序需要链接动态库时，提示找不到相关的.so 库的报错

报错描述如下：

```
error while loading shared libraries: libaws-cpp-sdk-core.so: cannot  
open shared object file: No such file or dictionary
```

解决方法：可以使用 `-Wl,-rpath` 命令在编译的时候指定运行时库文件查找路径。

```
g++ -I<install/prefix/path>/include -L<install/prefix/path>/lib64 -W  
l,-rpath=<install/prefix/path>/lib64 -Laws-cpp-sdk-core -Laws-cpp-sd  
k-s3 xxx.cpp -o xxx
```

7.3. 找不到公共库

报错描述如下：

```
warning: libaws-c-event-stream.so.0unstable, not found (try using -rpath or -rpath-link)
warning: libaws-c-common.so.0unstable, not found (try using -rpath or -rpath-link)
warning: libaws-checksums.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
```

使用 cmake 的时候会生成公共库的 so 文件，并安装到 /lib64 目录中，如果在目录中没有找到，可以到 xos-cpp-sdk/build/.dep/install 目录下寻找，并复制到 /lib64 目录中。